

## Handleiding live beelden bekijken BitVision app

U wilt natuurlijk eenvoudig de live beelden van uw Mammoet camera's kunnen zien. Deze handleiding begeleidt u met het instellen van de live beelden die u ziet. Zo laat de handleiding zien hoe er een camera/kanaal aan het beeld toegewezen kan worden, of hoe u eenvoudig alle apparaten in beeld weergeeft. En zal er kort gekeken worden naar het instellen van het aantal beelden dat tegelijk weergegeven wordt.

**Belangrijk:** Voordat u het apparaat toevoegt, wees er zeker van dat deze goed is ingesteld zodat het in uw netwerk kan communiceren. Dat betekent dat het apparaat is geactiveerd en dat het IP-adres binnen uw netwerk valt (DHCP).

Hieronder vindt u een beknopte stappenplan met afbeeldingen:


1. Log in met uw accountgegevens. E-mail en wachtwoord.
2. U kunt ervoor kiezen om Onthoudt aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat u ingelogd blijft in de app.
3. Druk daarna op Aanmelden.



4. U ziet standaard vier lege beelden met in ieder beeld een plusje. U kunt ervoor kiezen om per beeld een kanaal toe te wijzen.
5. Druk op het plusje in het beeld.
6. Er verschijnt een menu met uw apparaten. Druk op My Devices om een apparaat aan het scherm toe te wijzen.

Heeft u een camera, dan kunt u de camera selecteren. Heeft u een recorder, dan dient u een kanaal te selecteren.

Let op!: U dient per kanaal een apparaat toe te wijzen.



7. Wilt u gelijktijdig meerdere apparaten toewijzen voor live beeld zonder dat u per beeld hoeft te selecteren? Dan kunt u het icoon in de rechter bovenhoek indrukken.
8. U krijgt nu het apparaat beheer scherm te zien. Druk op My Devices. Door op de bolletjes te drukken kunt u meerdere apparaten selecteren. Heeft u een recorder dan kunt u ook kiezen om per kanaal aan te vinken.
9. Druk op uitvoeren. Alle aangevinkte apparaten worden nu toegevoegd op beschikbare kanalen.
10. Bij het live beeld zult u standaard vier beelden te zien krijgen. Om dit te wijzigen kunt u op het icoontje drukken van het vierkant met een 4 er in. U kunt het live beeld instellen op 1, 4, 6, 9 of 16 beelden.

Let op!: Als u dit toepast veranderd het icoon naar het betreffende aantal beelden.

11. Soms wilt u het beeld van één kanaal of camera beter kunnen zien. Dit kunt u eenvoudig doen door met uw vinger twee keer te drukken op het betreffende beeld. De app haalt dan vanzelf het beeld van dat kanaal naar voren.
12. Wilt u weer terug naar uw meerdere beelden? Dan kunt u nogmaals twee keer drukken op het live beeld. De app gaat dan weer terug naar zijn voorgaande live view.

